

Getting Started! BackStore へようこそ！

インストールマニュアル Linux



改版履歴

Rev	作成日	変更理由	変更内容
1.0	2013/03/26	初版	
1.1	2013/06/19	バージョン更新	画像の修正
1.2	2013/07/08	説明文変更	文言の変更
1.3	2013/08/01	説明文修正、削除	文言の変更、削除
1.4	2013/08/09	説明文変更	文章および画像の変更
1.5	2013/10/28	説明文変更	文書および画像の変更
2.0.0	2014/02/01	バージョン更新	文章および画像の変更
2.0.1	2014/11/11	説明文修正	説明文の修正
3.0.0	2015/02/28	バージョン更新	文章および画像の変更
3.0.1	2015/03/20	説明文修正	説明文の修正
3.0.2	2015/05/30	説明文修正	文言の変更
3.0.3	2015/07/31	対応環境更新	文章の修正
3.0.4	2015/10/29	説明文修正	文言の変更
4.0.0	2017/04/01	バージョン更新	文章および画像の変更
4.0.1	2017/04/12	説明文修正	文章の追加
4.0.2	2017/04/28	説明文修正	文章の修正
4.0.3	2017/05/09	説明文修正	文章の修正
5.0.0	2018/06/30	バージョン更新	文章および画像の変更
5.0.1	2020/01/31	説明文変更	文章の変更
6.0.0	2021/02/27	バージョン更新	文章および画像の変更

登録商標

- ・ Linux®は、Linus Torvalds 氏の日本及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・ BackStore は株式会社 E ストアの登録商標です。当社は、当社と株式会社 E ストアとの間で締結された商標使用許諾契約に基づいて使用の許諾を得ています。
- ・ 「BackStore」は、株式会社ねこじゃらしと米国 Code42 Software, Inc. との共同ブランドです。
- ・ Code42 Software, Inc. は、Code42 app の開発元です。
- ・ 本ドキュメントに記載されている商品名は、各社の登録商標または商標です。
- ・ 本ドキュメントでは、商標TM・登録商標 (R) ・著作権 (C) 等のマークは記載していません。
- ・ 本マニュアルの内容は、著作権法による保護を受けています。著作者の許諾を得ずに、本マニュアルの内容の一部あるいは全部を無断で転載する事は禁じられています。

目次

BackStore へようこそ！	3
対応OS	3
システム要件・必要パッケージ	3
お申し込み	3
ご利用の注意	3
クライアントソフトのインストールとセットアップ	4
ダウンロード	4
クライアントソフトの構成について	4
インストール	4
セットアップ	6
クライアントソフトのアンインストール	8

BackStore へようこそ！

「Code42」ソフトウェアを使用することで、どんなマシンでも、どんなファイルでも、どんな場所からでも、データのバックアップが可能です。クラウドでバックアップを管理していますので、どこからでも即時にデータの復元ができます。遠く離れた場所へデータをバックアップすることにより、火災・地震・その他の天災や、盗難・人為的事故からデータを完全に保護します。また、ローカルデータの2次バックアップとしても有効です。バックアップは、1ファイルの大きさも、世代数も無制限です。データと通信経路は完全に暗号化され、安全にバックアップすることができます。高度なブロックレベルの重複排除差分バックアップにより、従来のバックアップを遙かに凌駕するパフォーマンスでのバックアップが可能です。

対応OS

- ・ Red Hat Enterprise Linux (CentOS) 7.6 - 7.8, 8.1 - 8.2
- ・ Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04

システム要件・必要パッケージ

- ・ 2GB 以上のメモリ
- ・ 2GB の空ディスク容量
- ・ 960 * 780 ピクセルを表示できる GUI 環境
- ・ libgconf-2-4
- ・ libXScrnSaver
- ・ net-tools
- ・ libnss3
- ・ libxss1 (Ubuntu 14.04)
- ・ libnsl (Red Hat Enterprise Linux 8.1 以降)

お申し込み

BackStore ホームページの「お問合せ」からお申し込みください。

- ・ BackStore ホームページ
<https://www.backstore.jp/>

■ サポート連絡先

ご質問等ございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

一般的なご質問：backstore@backstore.jp

技術的なご質問：support@backstore.jp

ご利用の注意

- ・ BackStore では以下のポートを使ってデータの通信を行います。

4280 (アップグレード用通信)

4282 または 4287 (バックアップ、復元用通信。4287の場合は SSL 対応通信)

4285 (Web コンソール用通信)

上記 3 つについて、ご利用の LAN からインターネット側に向けて、ポートの開放をお願いします。

クライアントソフトのインストールとセットアップ

ダウンロード

1. 弊社サポートページのダウンロードページへ接続いたします。
ブラウザで以下のアドレスへ接続してください。

<https://www.backstore.jp/support/manual/>

2. 対応OSが「Linux」の「ダウンロード」をクリックして、インストーラをダウンロードしてください。

クライアントソフトの構成について

BackStore のクライアントソフトは、以下の 2 つのソフトウェアから構成されています。インストールでは 2 つのソフトウェアをインストールします。

- ・ デスクトップ
- ・ エンジン

インストール

- ※ インストールは「root」など、管理者ユーザになっている事を想定しています。
- ※ コマンドは各ディストリビューションに合わせて適宜変更してください。
- ※ 環境によりインストール方法が異なる場合があります。画面の指示に従い設定を行ってください。

1. インストーラファイルをダウンロードします。
2. インストーラがダウンロードされたディレクトリに移動します。

```
# cd ~/Downloads/code42-install
```

3. インストールスクリプトを実行します。

```
# ./install.sh
```

4. 「What parent directory do you wish to install Code42 into? [/usr/local]」と表示され、クライアントソフトをインストールするディレクトリを指定します。変更しない場合はそのまま Enter キーを押します。（標準は [/usr/local] です。）
5. 「/usr/local/crashplan does not exist. Create /usr/local/crashplan? (y/n) [y]」と表示された場合はEnter キーを押します。
6. 「What directory do you wish to link the Code42 executable to?[/usr/local/bin]」と表示された場合は Enter キーを押します。
7. 「What directory contains your SYSV init scripts? [/etc/init.d]」と表示されます。
クライアントソフト（エンジン部分）の起動スクリプトがインストールされるディレクトリを指定します。各ディストリビューションに合わせて適宜変更してください。

-
8. 下記のようにインストール情報が表示され「Is this correct? (y/n) [y]」と表示されます。
確認後、Enter キーを押します。

```
Your selections:
Code42 will install to: /usr/local/crashplan
```

9. インストールが開始され、必要なソフトがダウンロードされます。
10. インストールが終了し、「Would you like to start Code42 Desktop as root? (y/n) [y]」と表示されますので「n」を入力して Enter キーを押します。(起動方法は次項にてご案内いたします。)
以上でインストールは終了です。

BackStore の起動

Code42 を起動します。

```
# /usr/local/crashplan/bin/service.sh
```

続いてデスクトップを起動します。スーパーユーザでは起動出来ないないため、一般ユーザにて実行してください。

```
/usr/local/crashplan/bin/desktop.sh
```

エンジン部分については自動起動スクリプトが/inti.d/配下に作成されます。
ご利用の環境に合わせて「chkconfig」コマンドなどで自動起動設定を行ってください。

デフォルトではrunlevel 5で起動します。

セットアップ

1. ご登録いただきました「アカウント（ユーザー名）」「パスワード」「サーバアドレス」を各欄に入力し「続行」ボタンをクリックします。



※「サーバアドレス」は、ご利用の認証サーバに応じて以下を入力してください。認証サーバ名が不明の場合は、問い合わせ窓口までお問い合わせください。

- ・ bs13.backstore.jp をご利用の場合：bs13.backstore.jp:4282 または SSL 通信を行う場合 bs13.backstore.jp:4287
- ・ bs21.backstore.jp をご利用の場合：bs21.backstore.jp:4282 または SSL 通信を行う場合 bs21.backstore.jp:4287

2. バックアップの保存先サーバを選択します。「保存先を追加してください。」をクリックし、「Tokyo」と「Okinawa」にチェックを入れ「保存」をクリックします。

3. バックアップするファイルを選択します。「ファイルの管理…」ボタンをクリックし、任意のフォルダ/ファイルを選択します。ファイル選択後「保存」をクリックすると、スキャンが実行されバックアップが開始されます。

※ その他エラーが出てログインできない場合はサポート窓口までご連絡ください。



クライアントソフトのアンインストール

クライアントソフトをアンインストールする場合には、root など管理者ユーザになっていることを想定しています。同ユーザにて、インストーラファイルに含まれるアンインストールスクリプト「uninstall.sh」を実行します。

1. アンインストールスクリプト「uninstall.sh」のあるディレクトリに移動します。
2. アンインストールスクリプトを実行します。

標準では

```
sudo ./uninstall.sh -i /usr/local/crashplan
```

となります。

3. 「Press enter to continue.」と表示されたら Enter キーを押します。
4. 「Are you sure you wish to continue? (yes/no)」と表示されます。
「yes」と入力し Enter キーを押します。
5. 「Code42 stopped successfully」と表示され、アンインストールが完了します。
また「chkconfig」コマンドなどで設定をご確認ください。

以上でアンインストールは完了です。